





Clique em "Agree & Continue".




Clique em "Skip", se preferir pode visualizar a próxima tela e clicar em "Next".




Clique em "Create an account".




Clique em "Yes".



Clique em "Yes".



Em “Hostname or provider” informe “pbxip-voip.ufrb.edu.br”




Clique em “Next”.




Marque a opção “My provider/PBX requires an authentication username or outbound proxy”.

Em “Authentication username” informe seu e-mail **sem** o [@ufrb.edu.br](mailto:fone@ufrb.edu.br).
Em “Outbound Proxi” informe o endereço como está acima - **200.128.85.254:5080**




Lembre que onde vê “coteste” você deve informar seu e-mail sem o “@ufrb.edu.br”.


Clique em “Next”




Marque a opção “SIP UDP” e depois clique em “Finish”




Clique na conta que acabou de ser criada para fazer alguns ajustes na configuração.



Em destaque os campos que você precisa atualizar como no exemplo ao lado.



Em “**Account Name**” informe “**voip ufrb**”;
Lembre que “**Username**” é o seu e-mail sem “**@ufrb.edu.br**”;
A “**Password**” é a senha que você recebeu no seu e-mail que foi enviado pelo sistema.
Ao concluir clique na seta ao lado de “**SIP Account**”



O nome da conta em verde indica que está pronto para usar.

De VoIP UFRB para	Como realizar a ligação
Prefixo "3673" da central IPBX da COTEC	Disque o ramal sem prefixo
VoIP UFRB	Disque o ramal
Fixo Cruz das Almas	03621-xxxx
Fixo outra cidade DDD 35	003175xxxx-xxxx
Móvel DDD 75	09xxxx-xxxx
Fixo outro DDD	0031DDDxxxx-xxxx
Móvel outro DDD	0031DDDxxxx-xxxx
Outra instituição fone@rnp	ODDD(prefixo da instituição destino)ramal Para ligar para o escritório da RNP em Campinas, disque 0+19+3787-3300

Prefixo da UFRB no fone@RNP é “1177”